ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Первоначальные действия не разнятся в зависимости от модели очков.

- Сначала нужно оплатить и подключить модуль VR на ключ через вашего менеджера Ceramic3D
- Затем подключить очки к компьютеру по инструкции, представленной в комплекте с выбранными очками виртуальной реальности

• Скачать Steam, пройти регистрацию и войти в учетную запись. Далее скачать SteamVR: Для этого нужно перейти на официальный сайт Steam: <u>https://store.steampowered.com/?l=russian</u> и нажать "Установить Steam":

| <mark> </mark> | TEAM | МАГАЗИН СООБІ | цество vr.ceramic: | 3D.001 4AT | 🔮 Установить ПОДДЕРЖКА | Steam 🛛 🛛 vr.ceran | ic3d.001 🗸 🔋 |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Магазин | и Новое и инте | ресное Категории | Предметы за очки | Новости | Лаборатории | спис | ОК ЖЕЛАЕМОГО |
| Далее нажат | ъ на "Загру | узить" | | | | | |
| Steam – для игро | STEAN - превосход оков и разр | ∕I [®] дная платфор аботчиков. | ма | 0 | | | |
| • в сети 19,906,: ЗАГРУЗ Клиент также д | 119 ВИТЬ STEAM юступен на: | • в игре 4,368,228 | | BC | þ | 9 | |

• Открываем скачанный ехе файл:



• Откроется стандартный установщик, нужно везде нажать "Далее", выбрать Русский Язык и нажать "Установить". Затем запустим Steam:



• Авторизуйтесь в своем аккаунте, если его нет, то необходимо его создать

| Вход в Steam | _ × |
|---------------------|-------------------------|
| STEAM | |
| Имя аккаунта | |
| Пароль | |
| Запомнить м | ой пароль |
| войти | OTMEHA |
| | |
| Не можете войти? | НЕ МОГУ ВОЙТИ В АККАУНТ |
| Нет аккаунта Steam? | СОЗДАТЬ НОВЫЙ АККАУНТ |
| | |

• Создание нового аккаунта (введите все данные, которые требуются при регистрации)



• После этого в строке поиска нужно набрать "Steam VR"

| | | | | | | | | СПИСОК ЖЕЛАЕМ | ЮГО (6) |
|-----------------|----------|---------------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| 📕 Ваш магазин 👻 | Разное 🔻 | Магазин очков | Новости | Лаборат | ории | | Steam | VR | Q |
| | | | | | 9 | STEAM∨R [•] [Main] | SteamVR | | |

- Нажимаем "Установить"
- После установки Steam VR, нажимаем "Запустить"



• Следующие шаги будут варьироваться в зависимости от модели очков виртуальной реальности

WINDOWS MIXED REALITY (WMR): LENOVO WMR, ASUS WMR, ACER WMR, DELL WMR, HP WMR

- При подключении очков система сама запустит встроенное в систему приложение Windows Mixed Reality.
- Там необходимо будет пройти настройку шлема и контроллеров, следуя инструкции на экране. Для каждого шлема они индивидуальны, приложение Windows Mixed Reality автоматически запускает интерактивную инструкцию
- Наконец, нужно в Steam скачать Windows Mixed Reality for Steam VR, воспользовавшись поиском:



OCULUS

Нужно скачать приложение Oculus по ссылке <u>www.oculus.com/setup</u>

- Oculus Quest 2: <u>https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037</u>
- Oculus Rift S: <u>https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037</u>
- Oculus Quest: https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037
- Oculus Rift: <u>https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037</u>
- Открыть приложение Oculus и нажать "Установить".
- Создать аккаунт и настроить очки, следуя инструкциям на экране.

HTC VIVE

- Нужно скачать приложение HTC Vive по ссылке <u>https://www.vive.com/setup/</u>
- Запустить установочный файл
- Следуя инструкциям на экране выполнить настройку шлема виртуальной реальности
- Установить базовые станции по диагонали в противоположных углах комнаты
- Для монтажа базовых станций можно использовать штативы, легкие стойки или грузовые балки. Вы также можете расположить их на устойчивых книжных полках или шкафах. Избегайте неустойчивых монтажных механизмов и поверхностей, подверженных вибрации.
- Расположить базовые станции таким образом, чтобы лицевые панели были направлены к центру игровой зоны.
- Подключить кабели питания к базовым станциям, а затем вставить каждый блок питания в сетевую розетку, чтобы включить их. Индикатор состояния должен гореть зеленым.





Как запустить VR Standard в программе Ceramic3D?

- Запустите программу Ceramic3D
- Откройте ваш проект
- Перейти на вкладку Правка Настройки
- Далее в Модуль VR, включить VR Standard, установив соответствующую галочку и нажать "Сохранить".

| Настройки | × |
|------------------------|---------------------------------|
| Основные | - / × |
| Дополнительно | настроики визуализации |
| Интерфейс | Количество переотражений 4 |
| FTP | |
| Пути | Качество изооражения 100 % |
| Обновление | 🗍 Сглаживание |
| Модуль визуализации | Always rebuild scene |
| Оповещения | |
| Расчет | VCПОЛЬЗОВАТЬ МОДУЛЬ VR Standard |
| Статистика | Использовать модуль VR Pro |
| Авторизация | |
| Импорт | |
| Заказы | |
| Отчет | |
| Ресурсы | |
| Модуль Готовые Решения | |
| Модуль VR | |
| Интеграция с системами | |
| Модуль VR Lite | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Сохранить |

• На панели появится шлем, нужно по нему кликнуть и откроется дополнительное окно с вашим помещением в VR



Ходить по помещению вы можете используя джойстики от очков виртуальной реальности или на клавиатуре стрелки.

Чтобы изменить высоту от пола, используйте на клавиатуре клавиши PageUp (вверх) и PageDown (вниз).